

Windows 11

- [Installation Win11 sans compte Microsoft](#)
- [Rendre Windows 11 Potable](#)
- [Visionneuse Photos](#)

Installation Win11 sans compte Microsoft

Lors de l'installation on vous demande de configurer le réseau. A ce moment là, appuyer simultanément sur **maj+f10** ou **fn+maj+f10**.

L'invite de commande s'ouvre alors devant vous. Tapez la commande suivante :

```
OOBE\BYPASSNRO
```

L'installation recommencera alors du début sauf que vous aurez maintenant le bouton "Je n'ai pas internet" affiché. Cliquez dessus et c'est fini !

Rendre Windows 11 Potable

Salut à tous !

Je sais pas pour vous, mais personnellement l'interface de Windows 11 est ce qui me rebute le plus dans le fait de l'adopter.

Voici donc une liste de conseils et astuces pour récupérer certaines fonctionnalités des anciennes versions.

Windhawk

Ce logiciel vous permettra de pouvoir modifier l'apparence de Windows.

Pour commence télécharger le [ici](#) et installez-le.

Vous avez beaucoup de mods disponibles mais celui qui me parait être le plus important est celui qui vous permettra de modifier le menu démarrer qui d'origine est pollué par de raccourcis inutiles.

Allez dans la section mods et cherchez **Windows 11 Start Menu Styler**. Installez le mod et rendez-vous dans la section Settings du mod puis Theme. Sélectionnez **Windows11_Metro10Minimal**.

Vous pouvez ajouter d'autres mods à votre convenance.

Clic droit

Je trouve qu'on ne parle pas de l'enfer de ce nouveau menu du clic droit. On a beau avoir une machine de course, ça mets quand même 3 jours à s'ouvrir et en plus les options sont contre intuitive !

C'est pour cela que je vous propose de revenir au clic droit de Windows 10 !

Voici la procédure :

- Ouvrez l'invite de commandes (Terminal)
- Tapez la commande suivante :

```
reg add "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}\InprocServer32" /f /ve
```

- Redémarrez l'ordinateur

- Faites un clic droit et voyez par vous-même le résultat !

Si vous souhaitez revenir en arrière, il vous suffit de suivre les étapes précédentes mais de saisir cette commande à la place :

```
reg delete "HKCU\Software\Classes\CLSID\{86ca1aa0-34aa-4e8b-a509-50c905bae2a2}" /f
```

Visionneuse Photos

Pour récupérer une visionneuse photos légère et fiable, suivez les étapes ci-dessous :

A TERMINER